## 他社プロバイダー回線でのみらーれTV のメールアドレスを利用する方法

みらーれTVインターネット以外のインターネット回線上でメール (@ma.mrr.jp)をご利用いただくための設定方法です。 他社回線でメールを送信する際に、送信ポートを587へ変更し、認証 あり、に変更する必要があります。 ここでは例として、Microsoft Outlook2016でご説明しています。

(1)Microsoft Outlookを起動し、左上 にある「ファイル」ボタンをクリック します。



(2)「アカウント設定」をクリックし、 一番下の「プロファイル管理」をクリ ックします。ユーザー制御の画面が表 示されますので、「はい」をクリック します。

(3)「電子メールアカウント」をクリ ックします。



X-ル設定 - Outlook	10
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(F)
プロファイル	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)
	閉じる(C)

## (4)変更したいメールアドレスをクリック し、変更のボタンをクリックします。

x-11	データファイル RSS フィード SharePoi	nt リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
◎ 新規	(N) 没修復(R) 雪变更(A)	◎ 脱定に設定(D) × 削除(M) ◆ ●	
名前		種類	
0	@ni-po.ne.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
	a.mn.jp	POP/SMTP	
	o@ma.mm.jp	POP/SMTP	
	na.mmjp	POP/SMTP	
	l@ma.mrr.jp	POP/SMTP	
	na.mrr.jp	POP/SMTP	
	yu@ma.mrr.jp	POP/SMTP	
	kin@ma.mrcip	POP/SMTP	

(5)電子メールアカウントの画面が表示され ますので、右下の「詳細設定」をクリック します。

詳細設定(M)... キャンセル ヘルプ

(6)詳細設定の小窓が表示されますので、 「送信サーバー」のタブを開き、「送信 サーバー(SMP)は認証が必要」をチェッ クし、「受信メールサーバーと同じ設定 を使用する」を選びます。

(7)続けて、「詳細設定」のタブを開き 送信サーバー(SMTP)の数値を「587」 へ変更し、画面下部の「OK」をクリッ クします。

(8)電子メールアカウントの画面に戻ります。 「次へ」→「完了」の順でクリックします。 メールが正常に動作するかご確認下さい。





- -	;≠/=++_1/ 1	¥細設定			
全般 サーバ 価 送信 サーバ 知 記信 サ [ [	は信サーバー (POP3)(I ーのボート番号 サーバー (POP3)(I リサーバー (SMTP)(( レッショーンのの ーのタイムアウト(T) ・ ・ ・ ・ ・ パーにメッセモンジの ゴサーバーたから削除 二(削除済みアイテム	Famigu L ): 110 ): 587 長い 1分 ロビーを置く( する(R) [] な) から削除る	] 標準設定 (SSL/T しし に) 4 そ 日 されたら、サー/	(D) L.5) が必要(E 象 (ーから削除(M	) )
				OK	キャンセル